


# Manual como realizar o acesso remoto

- 1- Clicar simultâneo nas teclas Windows + R, conforme imagem abaixo:




- 2- Irá abrir o menu executar, digitar mstsc e depois OK, conforme imagem abaixo:



- 3- Irá abrir a tela da Área de Trabalho Remota, em "Computador" inserir o nome do computador a ser conectado e depois clicar em "Mostrar Opções". Ex.: **RET-01000428**, conforme imagem abaixo:


Em "Computador:",  
preencher com um  
dos seguintes nomes,  
que permitem o acesso  
remoto no CECE:

CFPT-03032884  
CFPT-03032885




- 4- Nesta tela:

- Em “**Computador**” digitar o nome da sua máquina;
- Em “**Nome de usuário**” digitar “**UNIOESTENET\seuUsuário**” (OBS: Usar a barra invertida aqui -> \);
- Marcar a opção “**Permitir salvar minhas credenciais**”.
- Após isso, clicar na guia “**Avançado**”, conforme a imagem abaixo:




5- Na guia “**Avançado**”, clicar na opção “**Configurações...**”, conforme imagem abaixo:




6- Nesta tela:

- Marcar a segunda opção “**Usar estas configurações do servidor de Gateway da Área de Trabalho...**”;
- Em “**Nome do Servidor**” digitar “**rdp.unioeste.br**”;
- Em “**Método de Logon**” selecionar “**Solicitar senha**”
- Após isso, clicar em “**OK**”, conforme a imagem abaixo:




7- Após isso, clicar em “Conectar”, conforme imagem abaixo:




8- Ao abrir a tela das credenciais:

- Digitar “UNIOESTENET\seuUsuário” (**OBS: Com a barra invertida -> \**);
- Abaixo digitar a sua senha;
- Após isso, clicar em “OK”, conforme a imagem abaixo:



9- Irá abrir outra tela de credenciais, aqui basta você:

- Digitar a sua senha;
- Marcar a opção “Lembrar-me”;
- Após isso, clicar em “OK”, conforme a imagem abaixo:



10- Após isso, a tela da sua máquina irá abrir e a sua conexão remota estará pronta para ser utilizada.

Para realizar o login remoto a partir de um computador IOS (macbook), instalar primeiro o app Microsoft Remote Desktop. Após isso, realizar a configuração conforme as informações acima, informando rdp.unioeste.br em "Gateway".